


# Bewerking video filmpjes van een Canon 600D digitale camera als voorbereiding voor Registax



Programma van Canon om de filmpjes van canon om te zetten in een avi bestand.




# Programma ZoomBrowser EX


Om het Zoom Browser Ex te openen ga je via je verkenner naar programma.

Je klikt op Canon

Je ziet dan dat het programma ZoomBrowser EX onderin staan.




Als je op ZoomBrowser klinkt dan komt het woord Program tevoorschijn.





Als nu op het woord  
Program klikt komen er  
diverse mapjes  
tevoorschijn.


Onderaan van deze lijst  
staat dan het mapje  
ZoomBrowser.



Je klikt met de rechtermuis op ZoomBrowser en ga naar kopiëren naar.

Dan klik je op Bureaublad (snelkoppeling)

Dan wordt er een icoon geplaatst op je bureaublad. Dan hoef je niet steeds via deze weg het programma op zoeken.




# Omzetten in avi

Het bewerken van de video fragmenten via het geleverde programma van Canon in ZoonBrowser EX.

Met dit programma kun je de video fragmenten omzetten naar een AVI bestand voor Registax.


Als je het programma geopend hebt komt het volgende scherm tevoorschijn.






Je gaat naar het mapje waar zich de filmpjes in bevinden die je van je camera heb afgehaald en in een map hebt geplaatst.

Dan komen de filmpjes rechts tevoorschijn .






Je klikt op het filmpje dat je wilt omzetten naar een AVI filmpje. Het filmpje krijgt dan een blauwe kleur.




Hierna klik je op de linker kolom op het woord Edit.

Dan komen er diverse submapjes tevoorschijn.




Hierna klik je op het woord  
Edit Movie.





Als je op het woord Edit Movie had geklikt komt het volgende scherm tevoorschijn.

Hierna klik je op het woord Save.



Na Save komt het volgende scherm tevoorschijn.

Je geeft de film nu een naam of een nummer.

ZoomBrowser EX - C:\theo\Data

File Edit View Tools Internet Help

### Edit Movie

1. Add Images
2. Arrange
3. Apply Effect
4. Set Audio
- 5. Save**
6. Exit

In this step, you can save your edit results.  
When you have completed your save settings, click the [Save] button to proceed to the next step.

Return to Main Menu

### STEP 5: Save the edit results.

Save file

File name:

Save to folder: C:\theo\Data-1 (D)\astro foto\zon\2015\januari\17- Browse

Save image type

☐ Auto-select  
☒ Specify a save image type

AVI (MotionJPEG) Advanced Settings

Save image type: AVI (MotionJPEG)  
Image Size: 1280 x 720  
Frame Rate: 15 Frames/second (Standard)  
Audio: 16 bit, 22.050 kHz, Monaural (Standard)  
Total Time: 00:20


Click [Save] button to save the edit results.

Save

Hierna ga je het mapje zoeken waar de film in wil bewaren.

Dat doe door op het woord Browse te klikken. Dan komt het volgende scherm tevoorschijn.

Je zoekt dan de map op waar je de film in wilt bewaren bijvoorbeeld 14-1-2015 en klik op OK.






Als je alles goed heb ingevuld klik je op het woord Save en de film wordt omgezet in een AVI film.

Zoals in deze balk is aangeven.

Helaas kun je de image size niet meer verhogen alleen nog maar verkleinen.


Je filmpje van Canon is namelijk hoger.



Dan komt het volgende scherm tevoorschijn.


Het ligt er aan hoeveel beeldjes en hoe lang de film is.

Deze gegevens zie je hier staan.



Als het omzetten klaar is komt het volgende scherm tevoorschijn.

Je klikt dan op OK en het filmpje wordt opgeslagen.







Om terug te keren naar het volgende filmpje om te kunnen omzetten klik je op

Return to Main Menu

Dan keer je terug naar het begin scherm.




Voor het volgende filmpje herhaal je alle handelingen als voorgaande.  
Je kunt ook zien dat het filmpje MVI\_8353.MOV nu is omgezet in een 1.avi filmpje.



Hierna is het filmpje klaar om verder te kunnen worden verwerkt in Registax.

Hieronder een resultaat van zo'n bewerking in Registax.



Vragen?

